


Построение прямоугольного помещения

Нажмите на пиктограмму  или нажмите сочетание клавиш на клавиатуре **Ctrl+N**, чтобы создать новый проект. В диалоговом окне выберите «**Прямоугольное помещение**».

Откроется диалоговое окно – «**Параметры построения**»:



Поле «**Имя**» – название короба «помещение». Здесь вы можете ввести произвольное название помещения. Это – не название проекта или файла – только название одного из объектов проекта.

Поля «**Длина**», «**Ширина**» – размеры помещения. Введите в этих полях размеры помещения в мм.

Поле «**Высота**» – расстояние от пола до потолка. Введите расстояние от пола до потолка в мм.

Все расстояния указываются в миллиметрах.

Блок «**Параметры объекта**» – это поля выбора цвета поверхностей короба и размера шва между плитками.

Включение/выключение поверхностей

При создании короба помещения можно создавать не все поверхности, например, можно не создавать потолок. Включение/выключение поверхностей возможно по клику на пиктограммы-«кубики»:

-  – потолок;
-  – стены;
-  – пол.


Убрать все поверхности нельзя – максимум две.

Цвет поверхностей


На потолке, стенах и полу можно выбрать различные параметры цвета.

Как правило, на потолке плитка не выкладывается, поэтому выбранный цвет и будет цветом потолка в помещении. На стенах и полу фоновый цвет – он же цвет затирки (то, что видно в швах между плитками).

Чтобы сменить цвет поверхности, нажмите левой кнопкой мыши на «+» напротив нужной поверхности:



По нажатию на «+» откроется диалоговое окно «**Библиотека материалов**». Выберите нужный вам цвет в папке «Затирки»:




Рекомендуется выбирать цвет затирки именно из списка «Затирок».

Размер шва

Шов, мм – это размер шва между плитками, указывается в миллиметрах.

По умолчанию размеры шва: потолок – 0, стены – 1,5, пол – 2.

Если нужно изменить размеры шва, это можно сделать как с клавиатуры (клик мышью по полю ввода → вводите цифры → **Enter**) или путём выбора значения в выпадающем меню:



Если на **разных стенах** помещения нужен разный размер шва, это можно указать в процессе укладки плитки. Однако именно на этапе создания короба помещения указывается размер шва по умолчанию.

From:
<http://files.ceramic3d.ru/wiki/Ceramic3D>
Permanent link:
http://files.ceramic3d.ru/wiki/doku.php?id=construction:_00%8F%00%BE%D1%81%D1%82%D1%80%00%BE%00%85%D0%8F%D0%80%D0%8B%D0%85%D0%8F%D1%80%D0%8F%D0%BC%D0%8C%D0%83%D0%8E%D0%8B%D0%85%D0%8F%D0%BE%D0%BC%D0%85%D1%89%D0%85%D0%8D%D0%85%D1%8F
Last update: 2014/06/11 10:32

