

# Бордюры по периметру

В новых коллекциях плитки всё чаще и чаще появляются декоративные элементы, которыми можно отделить одну область уложенной плитки от другой, например, таким образом:




Бордюры могут быть созданы только относительно уже созданной **врезки** или **зеркала**.

## Контурный внутри

Чтобы создать бордюры по контуру врезки внутрь:


1. создайте **врезку**;




2. заполните врезку плиткой, выделите врезку;
3. выберите плитку в **Буфере укладки**, которой следует выложить бордюры, расположите её **горизонтально**:



4. в Главном меню выберите «**Объекты**» → «**Бордю**р» → «**Контурный** **внутри**»:






## Контурный наружу

Чтобы создать бордюры по контуру врезки или зеркала наружу:


1. создайте [врезку](#) или [прямоугольное зеркало](#);




2. заполните врезку плиткой, выделите врезку;
3. выберите плитку в **Буфере укладки**, которой следует выложить бордюр, расположите её **горизонтально**:



4. в Главном меню выберите «**Объекты**» → «**Бордюр**» → «**Контурный наружу**»:



5. бордюр отобразится на поверхности:



## Добавление декора в бордюр

В новых напольных коллекциях плитки всё чаще появляются декоративные элементы для напольного бордюра – маленькие прямоугольные плитки, располагающиеся по углам бордюра.

### Чтобы расположить декоры по углам бордюра:

1. удостоверьтесь, что ширина бордюра совпадает со сторонами квадратного декора (например, размеры бордюра 300×110, значит декор должен быть 110×110);
2. создайте бордюр «[контурный наружу](#)» как описано выше;
3. выделите любую из плиток бордюра;



Двигать ряд


4. включите функцию «**Двигать ряд**» в Панели инструментов ;
5. подведите мышь к углу выделенной плитки так, чтобы сработала привязка, и пододвиньте плитку бордюра к краю внутренней плитки:  

6. повторите операции **3, 4, 5** на оставшихся трёх сторонах бордюра; должна получиться следующая картина:  

7. нажмите клавишу **Shift** на клавиатуре и выделите два уголка плиток как показано на рисунке:



- 8. зайдите в Главное меню в «Область» → «Преобразовать плитки в область»;
- 9. повторите операцию на оставшихся трёх уголках, чтобы получилась следующая картина:
- 10. выберите в «Буфере укладки» плитку-декор;
- 11. нажмите клавишу **Shift** на клавиатуре и выделите все пустые квадраты, выберите



- привязку «низ-лево» , нажмите «Положить ряд»;
- 12. результат:



## Габаритный горизонтальный

Чтобы создать габаритный горизонтальный бордюр:

1. создайте [врезку](#) или [зеркало](#);
2. выделите врезку или зеркало;
3. выберите плитку в **Буфере укладки**, которой следует выложить бордюр, расположите её **горизонтально**;
4. в Главном меню выберите «**Объекты**» → «**Бордюры**» → «**Габаритный горизонтальный**»;
5. бордюр отобразится на поверхности:



## Габаритный вертикальный

Чтобы создать габаритный вертикальный бордюр:

1. создайте [врезку](#) или [зеркало](#);
2. выделите врезку или зеркало;
3. выберите плитку в **Буфере укладки**, которой следует выложить бордюр, расположите её **горизонтально**;
4. в Главном меню выберите «**Объекты**» → «**Бордюры**» → «**Габаритный вертикальный**»;
5. бордюр отобразится на поверхности:



From: <http://files.ceramic3d.ru/wiki/> - Ceramic3D

Permanent link: [http://files.ceramic3d.ru/wiki/doku.php?id=putting:%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8E%D1%80\\_%D0%BF%D0%BE\\_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83&rev=1401172129](http://files.ceramic3d.ru/wiki/doku.php?id=putting:%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8E%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83&rev=1401172129)

Last update: 2014/05/27 07:28

